


Anleitung Diamonds

(Größe: ca. 45 x 60 inch / 60,5 x 70,5 inch)



(Farbalternative/Größenalternative)

Stoffbedarf (bei Verwendung von Patchworkstoffen, ca. 1,10m breit),
Farben: links abgebildeter Quilt.

Stoff 1 (beige/ Hintergrund): 2m / 3m

Stoff 2 (grau/Umrandung große Diamonds): 1m / 1,4m

Stoff 3 (rot/größe Diamonds): 0,65m / 0,8m

Stoff 4 (schwarz/ Umrandung kleine Diamonds): 0,45m / 0,6m

Stoff 5 (pink/ kleine Diamonds): 0,25m / 0,35m

Lineale:

- EZ Tri Recs Tool
- EZ Easy Angle
- Zuschneidelineal mit inch Maßen

Die Nahtzugabe bei dieser Anleitung ist 1/4 inch. Bitte darauf achten,
dass du ein Patchworkfüßchen/1/4 inch Füßchen benutzt!

Auf den Seiten 6 - 9 findest du eine Anleitung, wie das Easy Angle
und die Tri Recs Tool benutzt werden.

Block 1: große Diamonds 12x / 20x

(Angaben in Klammern für den ganzen Quilt, in rot für die größere Variante)

Zuschnitt:

Stoff 1: Streifen 3,5 inch - daraus:


- 4 (48/80) halbe Dreiecke mit dem Easy Angle

Stoff 2: Streifen 3,5 inch - daraus:

- 4 (48/80) halbe Dreiecke mit dem Easy Angle
- je 4 (48/80) linke und rechte Dreiecke mit dem Recs Tool

Stoff 3: Streifen 3,5 inch - daraus:

- 1 (12/20) Quadrat 3,5 inch
- 4 (48/80) Dreiecke mit dem Tri Tool



Die halben Dreiecke zusammen nähen, die Recs an das Tri Teil nähen, dabei unbedingt auf die kleine Ecke zum Anlegen achten. Alles in Reihen zu einem Block zusammenfügen.

Block 2: kleine Diamonds 6x/12x

Zuschnitt:

Stoff 1: Streifen 2,5 inch - daraus:

- 4 (24/48) halbe Dreiecke mit dem Easy Angle

Stoff 4: Streifen 2,5 inch - daraus:

- 4 (24/48) halbe Dreiecke mit dem Easy Angle
- je 4 (24/48) linke und rechte Dreiecke mit dem Recs Tool

Stoff 5: Streifen 2,5 inch - daraus:

- 1 (6/12) Quadrat 2,5 inch
- 4 (24/48) Dreiecke mit dem Tri Tool





Die halben Dreiecke zusammen nähen, die Recs an das Tri Teil nähen, dabei unbedingt auf die kleine Ecke zum Anlegen achten. Alles in Reihen zu einem Block zusammenfügen.

3. Block Mittelteil Seite: 10x/14x


- Stoff 1: Streifen à 3,5 inch - daraus
- 1 (10/14) Rechtecke 3,5 x 6,5 inch
 - je 2 (20/28) linke und rechte Dreiecke mit dem Recs Tool
 - 2 (20/28) Rechtecke 3,5 x 2,5 inch

- Streifen à 2,5 inch - daraus
- je 1 (10/14) linkes und rechtes Dreieck mit dem Recs Tool
 - 1 (10/14) Rechtecke 2,5 x 1,5 inch

- Stoff 2: Streifen à 3,5 inch
- 2 (20/28) Dreiecke mit dem Tri Tool

- Stoff 4: Streifen à 2,5 inch
- 1 (10/14) Dreiecke mit dem Tri Tool

Die Recs Dreiecke an die Tri Dreiecke nähen, dabei unbedingt auf die kleine Ecke zum Anlegen achten. Dann das kleine Rechteck an das kleine Tri Rec annähen. Mit den beiden mittleren Rechtecken zusammenfügen. Die beiden großen Trie Recs zusammen nähen und alles in Reihen zu einem Block zusammenfügen.



4. Block Mittelteil 7x/17x



Stoff 1: Streifen à 3,5 inch - daraus
- 4 (28/68) Rechtecke 3,5 x 2,5 inch
- je 2 (14/34) linke und rechte Dreiecke
mit dem Recs Tool

Streifen à 2,5 inch
- je 2 (14/34) linke und rechte Dreiecke
mit dem Recs Tool
- 2 (14/34) Rechtecke 2,5 x 1,5 inch

Stoff 2: Streifen à 3,5 inch - daraus
- 2 (14/34) Dreiecke mit dem Tri Tool

Stoff 4: Streifen à 2,5 inch - daraus
- 2 (14/34) Dreiecke mit dem Tri Tool

Die Recs Dreiecke an die Tri Dreiecke nähen, dabei unbedingt auf die kleine Ecke zum Anlegen achten. Dann das kleine Rechteck an das kleine Tri Rec annähen, mit den beiden mittleren Rechtecken zusammenfügen. Die beiden großen Tri Recs zusammen nähen und alles in Reihen zu einem Block zusammen fügen.



5. Block Seitenteil 14x/18x

Stoff 1: Streifen à 3,5 inch - daraus
- 2 (28/36) Quadrate 3,5 inch
- je 1 (14/18) linkes und rechtes Dreieck
mit dem Recs Tool

Stoff 2: Streifen à 3,5 inch - daraus
- 1 (14/18) Dreiecke mit dem Tri Tool

Die Recs Dreiecke an die Tri Dreiecke nähen, dabei unbedingt auf die kleine Ecke zum Anlegen achten. Mit den Quadraten zu einem Block verbinden.






Nun fehlen noch einzelne Quadrate und Rechtecke - dafür

Stoff 1: Streifen à 3,5 inch - daraus

- 4/4 Quadrate à 3,5 inch


- 10/14 Rechtecke 3,5 x 6,5 inch

Das Top in Reihen zusammen fügen.




Zuschneiden mit den Linealen:

halbe Dreiecke mit dem Easy Angle:





Einen Streifen in gewünschter Breite zuschneiden (hier: 3,5 inch), das Lineal so anlegen, dass die linke Seite des Stoffs bündig an der 3,5“ Linie liegt.




Das Lineal drehen, die 3,5“ Linie liegt nun oben bündig an der Stoffkante. Unten ragt das kleine schwarze Dreieck vom Lineal über den Rand hinaus.

Für die Dreiecke aus den Streifen 2,5 inch genauso verfahren, nur dass die 2,5 inch Linie entsprechend anliegt.

Zwei halbe Dreiecke rechts auf rechts aufeinander legen und nähfüßchenbreit (1/4 inch) aneinander nähen.






Recs Dreiecke mit dem Recs Lineal aus dem Tri Recs Tool Set:

Einen Streifen in gewünschter Breite zuschneiden (hier: 3,5 inch), das Lineal so anlegen, dass die linke Seite des Lineals bündig an der Stoffkante liegt und die untere 3,5“ Linie des Lineals auch bündig am unteren Rand des Stoffes liegt.

Die kleine „abgebrochene“ Ecke oben links beim Lineal unbedingt mit abschneiden!!




Das Lineal drehen, die 3,5“ Linie liegt nun oben am Stoffrand bündig an, die schräge Kante des Lineals liegt bündig an der eben geschnittenen Kante.




Wenn der Stoffstreifen doppelt liegt (links auf links - wie er vom Ballen kommt), dann erhaltet ihr automatisch ein linkes und ein rechtes Dreieck.

Für die Dreiecke aus den Streifen 2,5 inch genauso verfahren, nur dass die 2,5 inch Linie entsprechend anliegt.




Tri Dreiecke schneiden mit dem Tri Lineal aus dem Tri Recs Tool Set:



Einen Streifen in gewünschter Breite zuschneiden (hier: 3,5 inch), das Lineal so anlegen, dass 3,5“ Linie des Lineals bündig am unteren Rand des Stoffes liegt. Links und rechts am Lineal schneiden.


Das Lineal drehen, die 3,5“ liegt nun oben bündig am Stoff.




Für die Dreiecke aus den Streifen 2,5 inch genauso verfahren, nur dass die 2,5 inch Linie entsprechend anliegt.

Zusammen nähen der Recs Dreiecke mit dem Tri Dreieck:

Ein linkes und ein rechtes Recs Dreieck an das Tri Dreieck legen.



Das rechte Recs Dreieck rechts auf rechts auf das Tri Dreieck legen. Als Anlegepunkt dient unten die kleine abgeschnittene Ecke!






Das Recs Dreieck nähfüßchenbreit (1/4 inch) an das Tri Dreieck annähen.



Das linke Recs Dreieck an das Tri Dreieck annähen. Anlegepunkte sind die kleine abgeschnittene Ecke und oben das überstehende „Öhrchen“.



Ich wünsche Euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Über Fotos Eurer Quilts würde ich mich sehr freuen. Vielleicht habt Ihr Lust mir die zu mailen: blog@niemanns-land.de

Falls Ihr die Anleitung mit Freunden und Bekannten teilen möchtet, tut dies gerne, aber ohne Geld zu verlangen - denn die Anleitung ist ja eine freie Anleitung.

Bitte seid dabei so fair und nennt mich als Verfasser der Anleitung und gebt sie nicht als eigene Idee aus. Danke!

Saskia Niemann; Niemanns-Land; Norderende 14; 24850 Hüsby;
blog.niemanns-land.de; 04621-997780